FRANÇOIS GLINEUR

ETUDE DES METHODES DE POINT INTERIEUR APPLIQUEES A LA PROGRAMMATION LINEAIRE ET A LA PROGRAMMATION SEMIDEFINIE

Service de Mathématiques et
de Recherche Opérationnelle

Promoteurs
Professeur J. TEGHEM
Docteur D. TUYTTENS

5ème Informatique & Gestion
Année académique 1996-1997

FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS

Année académique 1996-1997

Travail de fin d'études

FRANÇOIS GLINEUR

5ème Informatique & Gestion

ETUDE DES METHODES DE POINT INTERIEUR APPLIQUEES A LA PROGRAMMATION LINEAIRE ET A LA PROGRAMMATION SEMIDEFINIE

Mots-clefs :
Optimisation mathématique,
Programmation mathématique,
Programmation linéaire,
Programmation non-linéaire.

Promoteurs

Professeur J. TEGHEM
Docteur D. TUYTTENS

REMERCIEMENTS

Je tiens tout particulièrement à exprimer ici ma reconnaissance envers mes promoteurs, Monsieur le Professeur Teghem et Monsieur Tuyttens, tant pour leur direction efficace et leur écoute attentive que pour leurs remarques constructives, qui ont grandement contribué
à améliorer la qualité de ce travail de fin d'études.

Je tiens également à remercier l'ensemble du personnel du service de Mathématiques et de Recherche Opérationnelle pour le soutien moral et matériel qu'il m'a apporté tout au long de ce travail, en particulier Monsieur Fortemps pour
sa relecture attentive et ses commentaires judicieux.

A. INTRODUCTION

A.1 PRESENTATION GENERALE

La programmation mathématique, branche de l'optimisation, s'occupe de la minimisation sous contraintes d'une fonction à plusieurs variables, schéma très général s'appliquant à de nombreuses situations pratiques dans beaucoup de domaines (minimisation de coûts, de durées, etc.)

Dans le cas d'une fonction et de contraintes linéaires (programmation linéaire), on dispose d'une méthode efficace de résolution : l'algorithme du simplexe, découvert par Dantzig en 1947. Cet algorithme a connu depuis lors de nombreuses améliorations, et est utilisé dans la majorité des logiciels commerciaux.

Cependant, un nouveau type de méthodes de résolution a fait son apparition en 1984 : les méthodes de point intérieur. La plupart des idées sous-jacentes à ces méthodes proviennent du domaine de la programmation non-linéaire. Parmi leurs avantages, citons

- Efficacité théorique : il est possible de prouver que ces méthodes s'exécutent en temps polynomial (ce qui n'est pas le cas de l'algorithme du simplexe, de nature exponentielle)
- Efficacité pratique : les temps de calcul de ces méthodes sont compétitifs (et battent l'algorithme du simplexe dans le cas de problèmes de grande taille)
- Traitement de très grands problèmes : ces méthodes permettent de résoudre des problèmes de très grande taille qu'aucun autre algorithme connu ne pourrait traiter en un temps acceptable
- Adaptation au cas non-linéaire : il est possible d'adapter ces méthodes à la programmation non-linéaire (plus particulièrement à la programmation convexe), ce qui permet de traiter de nouveaux types de problèmes pour lesquels on ne connaissait jusqu'à présent aucune méthode de résolution efficace.

L'objectif de ce travail de fin d'études est de donner un aperçu de ce domaine relativement récent, en fournissant une description claire et compréhensible de ces méthodes, tant du point de vue théorique que de celui de leur implémentation sur ordinateur et de leurs performances pratiques.

Nous nous attacherons d'abord à l'examen du cas linéaire, le plus étudié et le plus utilisé, avant de nous concentrer sur un cas particulier important de la programmation non-linéaire, la programmation semidéfinie, possédant de nombreuses applications. Enfin, nous terminerons en décrivant une implémentation sur ordinateur, réalisée dans le cadre de ce travail de fin d'études, utilisant les méthodes de point intérieur appliquées à la programmation semidéfinie pour résoudre un problème de classification de données (analyse discriminante par ellipsoïdes).

A.2 STRUCTURE DE CE TRAVAIL DE FIN D'ETUDES

Après cette brève introduction, nous consacrerons un premier chapitre à quelques généralités sur le domaine que nous allons étudier, ainsi qu'à quelques rappels au sujet de la méthode du simplexe. La suite sera divisée en deux parties : *programmation linéaire* et *programmation semidéfinie*.

La *première partie* débute par un important chapitre consacré aux développements théoriques relatifs aux méthodes de point intérieur pour la programmation linéaire. En particulier, on y trouvera une présentation de la démarche conceptuelle de création de ces méthodes de point intérieur.

Le chapitre suivant traitera les aspects relatifs à l'implémentation de ces méthodes sur ordinateur. En effet, l'efficacité d'un logiciel utilisant ces méthodes dépendra fortement du soin que l'on aura apporté à son implémentation. On trouvera ensuite un chapitre renfermant quelques compléments théoriques. Enfin, nous terminerons cette première partie par un chapitre fournissant les résultats de tests numériques ainsi que quelques comparaisons entre différentes méthodes et logiciels.

La *seconde partie* débute par les développements théoriques relatifs à la programmation semidéfinie. Nous y insisterons tout particulièrement sur le parallèle avec la programmation linéaire qui peut être établi pour la plupart des concepts. Le chapitre suivant fournira une série de problèmes d'optimisation modélisables par la programmation semidéfinie. Nous terminerons cette partie par la présentation de l'implémentation que nous avons réalisée pour résoudre un problème de classification par la programmation semidéfinie.

Enfin, nous clôturerons ce travail par un chapitre dédié aux conclusions, suivi des références, d'une bibliographie et des annexes.

A.3 Table des matieres

A.4 TABLE DES ILLUSTRATIONS

B. GENERALITES

B.1 RECHERCHE OPERATIONNELLE ET PROGRAMMATION MATHEMATIQUE

B.1.1 Présentation et définitions

Les définitions de la recherche opérationnelle que l'on rencontre couramment ressemblent généralement à

> *Recherche opérationnelle :* ensemble des techniques rationnelles d'analyse et de résolution de problèmes concernant, notamment, l'activité économique et visant à élaborer les décisions les plus efficaces pour aboutir au meilleur résultat.
>
> Petit Larousse illustré (1996).

Cette discipline trouve ses origines durant la seconde guerre mondiale, où elle servit entre autres à élaborer des stratégies de défense aérienne et à résoudre des problèmes logistiques. Elle est à présent un outil de gestion couramment employé, et s'applique à des domaines aussi variés que l'ordonnancement de production, les systèmes de transport, la gestion des stocks, les télécommunications, etc. En tant que branche des mathématiques appliquées, elle recherche principalement des procédures de calcul efficaces et a de ce fait connu de formidables progrès suite au développement des ordinateurs modernes.

Le but de la recherche opérationnelle est de modéliser une situation afin de déduire de cette représentation idéalisée la ou les meilleures décisions à prendre. La notion de « meilleure décision » correspond dans le modèle à celle qui maximise un ou plusieurs critères déterminés. C'est pourquoi le domaine mathématique de l'optimisation est étroitement lié à la recherche opérationnelle, puisqu'il s'occupe du problème de la maximisation (ou de la minimisation) de fonctions de plusieurs variables.

En particulier, la *programmation mathématique* sera très utile au praticien de la recherche opérationnelle. En effet, il s'agit de la branche de l'optimisation qui s'occupe de maximiser ou minimiser un objectif sous certaines contraintes. Ceci se traduit mathématiquement de la façon suivante (dans le cas d'une minimisation)

$$\min f(x), \quad x \in D \subseteq \Re^n$$

où $\mathbf{x}$ est un vecteur de dimension n représentant les variables que l'on cherche à optimiser dans le problème considéré, f une fonction scalaire traduisant le critère selon lequel on va évaluer les diverses valeurs de $\mathbf{x}$ et D le domaine des valeurs admissible pour $\mathbf{x}$, traduisant les contraintes du problèmes, c'est-à-dire les restrictions sur les valeurs de $\mathbf{x}$ que l'on peut accepter. Ce domaine se définit le plus souvent à l'aide de contraintes du type $g_i(\mathbf{x}) = 0$ et $h_j(\mathbf{x}) \geq 0$ pour différentes valeurs des indices i et j.

B.1.2 Applications

On peut citer les quelques exemples suivants d'applications de la programmation mathématique en recherche opérationnelle :

- Déterminer la meilleure façon de tracer les pistes conductrices sur un circuit imprimé (c'est-à-dire minimisant leur longueur et/ou le nombre de croisements, par exemple)
- Déterminer la politique optimale de gestion d'un stock, à savoir les instants et les quantités des commandes de réapprovisionnement
- Déterminer la taille optimale d'un central téléphonique en fonction de la distribution des appels qu'il sera amené à recevoir et du temps d'attente maximal qu'un client peut tolérer

Comme on peut le constater, l'ensemble des domaines abordés est très diversifié.

B.2 PROGRAMMATION LINEAIRE

B.2.1 Présentation et définitions

La *programmation linéaire* s'occupe d'un cas particulier du problème défini ci-dessus, celui d'un objectif et de contraintes linéaires. La fonction objectif f est alors une somme pondérée des composantes de **x** (certains coefficients pouvant bien sûr être nuls ou négatifs), et les contraintes $g_i(\mathbf{x}) = 0$ et $h_j(\mathbf{x}) \geq 0$ peuvent alors se représenter sous forme matricielle, pour donner le problème suivant (appelé programme linéaire)

$$\min c^T x, \quad x \in \mathfrak{R}^n$$
$$\text{avec } Ax = b \text{ et } Dx \geq e$$

Les données **b**, **c**, **e** ainsi que **x** sont donc des vecteurs colonnes réels (respectivement de dimension l, n, m et n), alors que **A** et **D** sont des matrices de dimensions (l x n) et (m x n). Le signe ≥ est à prendre composante par composante. Dans la suite de ce document, on emploiera des lettres minuscules et majuscules pour désigner respectivement les vecteurs et les matrices. Par contre, on renoncera à l'emploi de caractères gras pour les différencier des quantités scalaires, le contexte indiquant clairement la nature des variables considérées.

On peut montrer que tout programme linéaire peut se ramener à l'une des deux formes suivantes, par adjonction de variables et/ou de contraintes

$$\min c^T x, \quad x \in \mathfrak{R}^n \qquad\qquad \min c^T x, \quad x \in \mathfrak{R}^n$$
$$\text{avec } Ax \geq b \text{ et } x \geq 0 \qquad\qquad \text{avec } Ax = b \text{ et } x \geq 0$$

La première de ces deux formes se nomme *forme canonique*, la seconde *forme standard.* La matrice A est ici de taille (m x n), d'où l'appellation « programme à m contraintes et n variables ».

Notons que l'on suppose couramment que la matrice A est de plein rang. En effet, le cas contraire signifierait qu'une des contraintes (c'est-à-dire une ligne) est combinaison linéaire d'autres contraintes. Selon la valeur de b, cette contrainte est alors soit redondante (on peut alors la supprimer sans la modifier), soit contradictoire, ce qui implique que le problème est impossible. On peut donc se placer dans le cas où A est de rang maximal sans perdre aucune généralité.

B.2.2 Applications

Voici quelques exemples de problèmes qui se traitent par la résolution d'un programme linéaire

- La planification de production, où l'on dispose de plusieurs machines et d'une capacité finie de production à répartir entre plusieurs types de produits. Si l'on attribue un gain unitaire à chaque produit fabriqué, la programmation linéaire fournira la composition du plan de production idéal (entraînant un bénéfice maximum).
- Le problème de mélange : par exemple, une firme pétrolière dispose de plusieurs sortes de pétrole brut de différentes qualités. Etant données les contraintes de teneurs minimales et maximales en certains types d'hydrocarbures (dépendant de l'utilisation envisagée du pétrole), l'objectif du programme linéaire sera de maximiser le profit (c'est-à-dire en employant les sortes les moins coûteuses) tout en respectant les contraintes de composition et de disponibilité.
- Le problème de transport s'occupe par exemple de calculer la planification du transfert de biens entre plusieurs centres de production (ou dépôts) et plusieurs centres de consommation (ou de vente), étant donnés des coûts de transport spécifiques à chaque couple centre de production/centre de consommation (dépendant principalement de la distance entre les deux sites).
- Il faut également noter que la résolution d'un programme linéaire intervient également dans le traitement de problèmes non-linéaires :
    - Certains problèmes non-linéaires peuvent être approchés par un programme linéaire. On peut souvent améliorer la qualité de l'approximation au prix d'une augmentation du nombre de contraintes.

- Il existe des méthodes de résolution de certains problèmes (comme le *Branch & Bound* en programmation en nombre entiers, utilisé dans la résolution de nombreux problèmes de type combinatoire) qui nécessitent le calcul de l'optimum de nombreux sous-problèmes linéaires.

B.3 METHODE DU SIMPLEXE

La programmation linéaire est de loin la branche de la programmation mathématique la plus utilisée dans les applications pratiques. Outre le fait que ce soit une façon assez naturelle de modéliser un problème, cette popularité s'explique également par l'existence d'un algorithme de résolution des programmes linéaires très efficace : l'algorithme du simplexe, découvert en 1947 par Georges B. Dantzig *[DAN63]*.

Nous allons à présent esquisser le principe de base de cette méthode.

B.3.1 Principe de l'algorithme du simplexe

Partant de la forme canonique d'un programme linéaire,

$$\min c^T x, \quad x \in \Re^n$$
$$\text{avec } Ax \geq b \text{ et } x \geq 0$$

on constate que chacune des m contraintes définies par le couple (A, b) ampute le domaine de variation de x d'un demi espace bordé par un hyperplan. Il est dès lors clair que le domaine de x résultant de l'ensemble des contraintes est un polyèdre convexe (de plus, si ce domaine est borné et non vide, c'est un polytope).

L'objectif à minimiser étant linéaire, les ensembles de points prenant la même valeurs sont des hyperplans parallèles, et l'on conclut qu'on peut toujours trouver une solution optimale sur un des sommets du polyèdre (néanmoins, il se peut que l'ensemble des points d'une face du polyèdre - y compris ses sommets - soient optimums si cette face est parallèle aux hyperplans mentionnés). La Figure B-1 donne un aperçu de la situation dans le cas à deux dimensions.



Figure B-1 - Exemple de polyèdre admissible (cas à deux dimensions)

Outre ces remarques d'ordre géométrique, l'idée principale de la méthode du simplexe est de caractériser les sommets du polyèdre de façon algébrique, en faisant correspondre à chacun de ces sommets ce qu'on appelle une base admissible. Sans rentrer dans les détails, l'algorithme consiste à partir d'un sommet initial (donc d'une base admissible) puis de passer successivement d'un sommet à un sommet adjacent, en améliorant constamment la valeur de l'objectif. Le changement de base se réalise à l'aide d'une procédure simple de calcul ne faisant intervenir que des opérations élémentaires.

Lorsqu'il n'est plus possible de passer à un sommet adjacent sans diminuer la valeur de l'objectif, on stoppe l'algorithme. Dantzig a démontré d'une part que cela se produit toujours après un nombre fini d'itérations, et d'autre part que l'on a alors forcément atteint un optimum, ce qui achève de prouver la validité de la méthode.

B.3.2 Caractéristiques de l'algorithme du simplexe

Cette méthode revient donc à une exploration combinatoire du polyèdre admissible des solutions. On peut dégager les remarques et propriétés suivantes :

- Cet algorithme nécessite un point de départ admissible. Cependant, il existe une méthode permettant, en deux phases, de résoudre les problèmes où l'on ne dispose pas d'un tel point de départ.
- Cet algorithme ne permet pas de traiter naturellement les variables libres, c'est-à-dire des variables sans contraintes de positivité. Il faut alors décomposer ces variables selon

  $$x \in \Re \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_+ - x_- \\ x_+ \geq 0 \text{ et } x_- \geq 0 \end{cases}$$

  ce qui augmente la taille du vecteur x et de la matrice A (et donc du problème). Par contre, il existe une amélioration très simple de l'algorithme qui permet d'introduire des bornes inférieure et supérieure ($x_l \leq x \leq x_u$) sur les variables sans ajouter de contraintes explicites supplémentaires.
- Cet algorithme est sensible à la dégénérescence (le fait que certains des hyperplans correspondant aux contraintes soient concourants), qui diminue ses performances et peut entraîner des problèmes de cyclage. Dans les applications réelles, presque tous les problèmes sont dégénérés.
- Bien que très efficace en pratique (il est rare que le nombre d'itérations dépasse n + m), cette méthode ne satisfait pas les théoriciens de la complexité. En effet, il a été prouvé que cet algorithme a une complexité de pire cas de type exponentiel.

  Cela signifie qu'il existe des cas où le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la solution est exponentiel en fonction de la taille du problème (n). (V. Klee et G. Minty ont exhibé un tel problème en 1970, *[KLE72]*). En fait, au moment de la découverte de la méthode du simplexe, personne ne savait si un algorithme de type polynomial (donc théoriquement meilleur que ceux de type exponentiel) existait pour la programmation linéaire.

B.4 PREMIERE PRESENTATION DES METHODES DE POINT INTERIEUR

Nous sommes à présent en mesure de donner une première description des méthodes de point intérieur, en particulier d'expliciter leur dénomination. Plaçons nous dans le cas du programme linéaire dans sa forme standard

$$\min c^T x, \quad x \in \Re^n$$
$$\text{avec } Ax = b \text{ et } x \geq 0$$

A la différence de l'algorithme du simplexe, les méthodes de point intérieur partent d'un point situé *à l'intérieur* du polyèdre admissible. Pour être plus précis, ces méthodes nécessitent généralement un point de départ *strictement* intérieur, soit $x \in \Im_0$ avec les définitions suivantes

$$\Im = \{x \mid Ax = b \text{ et } x \geq 0\} \qquad \Im_0 = \{x \mid Ax = b \text{ et } x > 0\}$$

Le principe des méthodes de point intérieur consiste alors à faire évoluer *de façon itérative* ce point vers une solution optimale du problème, tout en restant à l'intérieur strict ($\Im_0$) du polyèdre admissible. En d'autres termes, on construit une suite x_0, x_1, x_2, ..., x_i, ... d'itérés intérieurs convergeant vers une solution, comme illustré sur la Figure B-2.



Figure B-2 - Convergence des itérés d'une méthode de point intérieur

Ce principe de construction d'itérés, que l'on retrouve dans de nombreuses méthodes d'optimisation ou de résolution d'équations, est fondamentalement différent de la méthode du simplexe. En effet, celle-ci finit par donner, en un nombre *fini* d'étapes, la valeur exacte du x optimum, alors que les méthodes de point intérieur se contentent de faire converger x. En fait, x ne peut pas atteindre exactement l'optimum puisque l'on veille à ce que les itérés restent à l'intérieur strict du polyèdre $\Im_0$, alors qu'on peut montrer que les x optimums contiennent des composantes nulles, donc appartiennent à $\Im \setminus \Im_0$.

Cependant, il faut signaler que ce qui peut paraître comme un inconvénient n'en est pas un en réalité : d'une part, une solution approchée (par exemple avec une précision relative de 10^{-8}) est suffisante pour les applications pratiques et d'autre part, les calculs de l'algorithme du simplexe sont eux aussi de toutes façons réalisés avec une précision donnée. En fait, si l'on ne requiert qu'une solution grossière (par exemple avec une précision relative de 10^{-2}), les méthodes de point intérieur présentent même un certain intérêt puisqu'elles peuvent fournir avec moins d'itérations (donc plus rapidement) une approximation de la solution.

Il est également important de noter que ces méthodes ne fournissent pas le même type de solution que l'algorithme du simplexe. En effet, si la solution n'est pas unique (c'est-à-dire lorsqu'une face entière du polyèdre est solution), on peut montrer que les méthodes de point intérieur fourniront une solution située à l'intérieur de cette face, à l'inverse du simplexe qui donnera un de ses sommets.

La troisième différence importante se situe au niveau de la complexité algorithmique de ces méthodes (ou du moins de la plupart d'entre elles) : elles sont de type polynomial. Etant donné une précision ε, le nombre d'opérations à effectuer pour obtenir une solution approchée à ε près est borné par un polynôme fonction de la taille du problème. Cette dernière propriété est d'ailleurs à elle seule responsable du formidable engouement qu'ont témoigné les chercheurs en optimisation pour ces méthodes.

B.5 Historique du domaine

Nous allons à présent donner un bref aperçu historique du domaine de la programmation linéaire, afin de situer la découverte des méthodes de point intérieur dans son contexte.

B.5.1 Débuts de la programmation linéaire - Algorithme du simplexe

1930–1940	Premières formulations de problèmes de programmation linéaire
1939–1945	Seconde guerre mondiale. La recherche opérationnelle fait ses débuts, applications militaires
1947	Georges B. Dantzig publie un article relatif à l'algorithme du simplexe de programmation linéaire *[DAN63]*
1956	A. J. Goldman et A. W. Tucker démontrent l'existence d'une solution strictement complémentaire au problème de programmation linéaire *[GOL56]*
1970	V. Klee et G. Minty démontrent le caractère exponentiel de la complexité algorithmique de la méthode du simplexe *[KLE72]*

B.5.2 Débuts des méthodes de point intérieur et complexité polynomiale

1955	K. R. Frisch invente une méthode de point intérieur pour résoudre un problème non-linéaire (méthode de potentiel logarithmique, utilisation d'une fonction barrière, cf. plus loin) *[FRI55]*
1968	A. V. Fiacco et G. P. McCormick développent l'utilisation des méthodes de point intérieur en programmation convexe non-linéaire *[FIA68]*
1978	L. G. Kachian applique la méthode de l'ellipsoïde (développée par N. Shor en 1970, *[SHO70]*) à la programmation linéaire et prouve qu'elle est de complexité polynomiale *[KHA79]*. Cette méthode, bien que faisant converger une suite d'itérés, n'est cependant pas une méthode de point intérieur au sens accepté actuellement.

Il faut remarquer qu'à cette l'époque, on utilise les méthodes de point intérieur dans le cadre non-linéaire uniquement. Bien que Fiacco et McCormick notent que leurs méthodes sont également applicables au cas linéaire, ils ne les considèrent pas sérieusement comme une alternative viable à l'algorithme du simplexe.

De plus, la méthode de Kachian, bien que théoriquement supérieure à l'algorithme du simplexe (du point de vue de la complexité de pire cas), est en pratique bien plus lente, principalement parce qu'elle atteint son pire cas pour la majorité des problèmes, alors que le simplexe n'exhibe qu'exceptionnellement son comportement de pire cas exponentiel *[BOR87]*.

B.5.3 Explosion des méthodes de point intérieur

1984	N. K. Karmarkar découvre une méthode de point intérieur polynomiale plus efficace que celle de Kachian, qu'il affirme également comme supérieure à l'algorithme du simplexe *[KAR84]*.
1994	Y. Nesterov et A. Nemirovsky publient leur étude sur les méthodes de point intérieur polynomiales appliquées à la programmation convexe (cf. plus loin) *[NES94]*
1997	Depuis l'annonce de Karmarkar, plus de 2000 articles de recherche portant sur les méthodes de point intérieur ont été publiés par la communauté scientifique *[FRE96]*. Les premiers ouvrages récapitulatifs paraissent. Les recherches se dirigent vers la programmation non-linéaire.

Avec le recul, il faut modérer l'affirmation de Karmarkar : sa méthode n'était en définitive pas compétitive avec les meilleures implémentations de l'algorithme du simplexe disponibles à l'époque, surtout pour des problèmes de petite taille. Néanmoins, elle a eu le mérite de susciter de nombreuses recherches dans ce domaine.

Signalons encore que la méthode de Kachian n'est pas à proprement parler la première méthode polynomiale de résolution du problème linéaire. En effet, il a été montré *a posteriori [ANS90]* que la méthode de Fiacco et McCormick était de complexité polynomiale lorsqu'elle était appliquée à la programmation linéaire. Ainsi, on disposait, dès 1968, - mais sans en être conscient - d'une méthode polynomiale pour la programmation linéaire.

PREMIERE PARTIE
LES METHODES DE POINT INTERIEUR
POUR LA PROGRAMMATION LINEAIRE

C. DEVELOPPEMENTS THEORIQUES

C.1 DUALITE

C.1.1 Couple de problèmes primal-dual

La théorie de la programmation linéaire nous apprend qu'il est possible d'associer à tout programme linéaire (P) un programme (D), nommé programme dual par opposition à (P), le programme primal. Il existe en fait une série de règles simples transformant les variables de (P) en contraintes dans (D), ainsi que les contraintes de (P) en variables dans (D) (voir par exemple *[SCH86]*). De plus, lorsque le primal cherche à minimiser sa fonction objectif, le dual est un problème de maximisation. En fait, le dual du dual est identique au primal.

Dans le cas de la forme standard, la plus couramment utilisée dans le domaine des méthodes de point intérieur, le couple de problèmes primal-dual est le suivant

$$\begin{array}{ll} \min c^T x, \quad x \in \Re^n & \\ \text{avec } Ax = b \text{ et } x \geq 0 & \end{array} (P) \qquad \begin{array}{ll} \max b^T y, \quad y \in \Re^m & \\ \text{avec } A^T y \leq c & \end{array} (D)$$

On peut donc ramener tout problème linéaire, au choix, à la forme (P) ou (D). Il est à noter que la variable y est libre dans le problème dual (pas de contrainte de non-négativité). Cependant, on transforme généralement le problème dual par l'introduction de variables supplémentaires appelées variables d'écart (*slacks* en anglais) afin de remplacer les contraintes d'inégalité par des contraintes d'égalité.

$$\begin{array}{l} \max b^T y, \quad y \in \Re^m \text{ et } s \in \Re^n \\ \text{avec } A^T y + s = c \text{ et } s \geq 0 \end{array}$$

Bien que ce problème puisse sembler plus compliqué que le précédent, la présence de la variable s simplifie l'expression de nombreux résultats théoriques. Etant donné que ces deux problèmes sont extrêmement liés, on les considérera simultanément la plupart du temps, ce qui nous amène à redéfinir nos concepts de point intérieur et strictement intérieur, pour englober les deux problèmes

$$\Im = \{(x,y,s) \mid Ax = b, A^T y + s = c \text{ et } x \geq 0, s \geq 0\} \qquad \Im_0 = \{(x,y,s) \mid Ax = b, A^T y + s = c \text{ et } x > 0, s > 0\}$$

C.1.2 Propriétés de la dualité

Citons quelques propriétés élémentaires du couple primal-dual *[SCH86]*

- Pour tout vecteur (x,y,s) $\in \Im$ (c'est-à-dire vérifiant les contraintes du couple (P) & (D), on parle alors de solution admissible mais pas nécessairement optimale), on a l'inégalité $c^Tx \geq b^Ty$, ce qui signifie que toute solution admissible du dual (respectivement du primal) fournit une borne inférieure (respectivement supérieure) à l'objectif du problème primal (respectivement dual).
- (x,y,s) $\in \Im$ et $c^Tx = b^Ty \Leftrightarrow$ x et y sont solutions optimales de leurs problèmes respectifs. Cela entraîne que les problèmes (P) et (D) ont les mêmes valeurs optimales.
- La quantité $c^Tx - b^Ty$, toujours positive, est appelée le saut de dualité (*duality gap*). On montre aisément, par de simples manipulations algébriques, que $c^Tx - b^Ty = x^Ts$. Pour tout point admissible, le saut de dualité est nul si et seulement si la solution est optimale (corollaire du point précédent)
- Si l'un des deux problèmes est non borné (de valeur optimale infinie), l'autre est impossible ($\Im = \emptyset$). Si l'un des deux problèmes a une solution optimale finie, il en est de même pour l'autre (et leurs valeurs optimales sont égales)

- Pour toute solution optimale (x,y,s), on a $x_i s_i = 0$ (c'est-à-dire au plus une des deux variables x_i et s_i est non nulle) pour tout i. Ce résultat est connu sous le nom de théorème des écarts complémentaires.
- Si $\Im \neq \emptyset$, il existe au moins une solution (x,y,s) telle que x + s > 0. Une telle solution est dite strictement complémentaire, puisqu'elle interdit la présence d'un indice i pour lequel x_i et s_i seraient simultanément nuls. Tenant compte de la propriété précédente, on en déduit que pour une telle solution, on a à chaque indice i l'alternative ($x_i = 0$ et $s_i > 0$) ou ($x_i > 0$ et $s_i = 0$). Les zéros des deux vecteurs x et s sont donc en quelque sorte complémentaires. Ce résultat est connu sous le nom de théorème de complémentarité de Goldman-Tucker (ou théorème fort des écarts complémentaires) *[GOL56]*.

C.1.3 Dualité et conditions KKT

Les conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) sont des conditions *nécessaires* d'optimalité valables dans le cadre très général de l'optimisation non-linéaire sous contraintes avec objectif différentiable. Elles s'appliquent donc bien sûr à la programmation linéaire, et sont même dans ce cas *suffisantes* (ceci étant dû à la propriété de convexité de ce problème particulier).

Nous allons à présent réexaminer la dualité à la lumière des conditions KKT. Appliquons-les au problème primal (P) : on obtient alors les conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité suivantes

$$\begin{cases} A^T z + t = c & \text{(KKT 1)} \\ Ax = b & \text{(KKT 2)} \\ x_i t_i = 0 \ \forall i & \text{(KKT 3)} \\ x \geq 0 \text{ et } t \geq 0 & \text{(KKT 4)} \end{cases}$$

Ces conditions introduisent de nouvelles variables z et t. Ceci est à prendre au sens « x est optimum si et seulement si il existe des variables z et t telles que (x,z,t) vérifient les conditions KKT ». En fait, on peut montrer que ces variables sont en réalité les multiplicateurs de Lagrange des contraintes (d'égalité et de non-négativité) du problème primal.

Si l'on regarde ces conditions de plus près, on retrouve les conditions d'admissibilité de x pour le problème primal (KKT 2 et la première partie de KKT 4), une égalité de type linéaire (KKT 1), une contrainte de non-négativité (seconde partie de KKT 4) ainsi qu'une équation non-linéaire (KKT 3). Une analyse un peu plus détaillée de la forme de ces équations permet de découvrir que (KKT1) et la seconde inégalité de (KKT4) définissent un problème identique au problème dual décrit plus haut (p. 13) : il suffit en effet de remplacer z par y et t par s. On obtient alors le système

$$\begin{cases} A^T y + s = c & \text{(KKT 1)} \\ Ax = b & \text{(KKT 2)} \\ x_i s_i = 0 \ \forall i & \text{(KKT 3)} \\ x \geq 0 \text{ et } s \geq 0 & \text{(KKT 4)} \end{cases}$$

Cela explicite donc clairement les liens très forts qui unissent le problème primal à son dual : les conditions d'optimalité du primal sont simplement formées de ses propres conditions d'admissibilité, de celles de son problème dual et de l'égalité non-linéaire (KKT 3). De même, si l'on appliquait les conditions KKT au problème dual, on retrouverait l'égalité Ax=b, la condition de non-négativité $x \geq 0$ ainsi que l'équation non-linéaire (KKT 3).

Ceci nous permet de conclure que les problèmes primal et dual sont en fait deux versions du même problème fondamental (ou « les deux faces de la même pièce de monnaie », *[WRI96]*), puisqu'ils admettent exactement les mêmes conditions d'optimalité. Nous verrons plus loin que les méthodes de point intérieur de type primal-dual, conformément à cette réalité mathématique profonde, traitent simultanément et de façon complètement symétrique les problèmes primal et dual.

Remarquons qu'il existe une façon simple de démontrer la nécessité de la condition (KKT 3). En effet, on a vu que pour un point admissible ($\in \Im$), $c^T x = b^T y$ est une condition nécessaire et suffisante d'optimalité (nullité du saut de dualité). Or ceci est équivalent à $x^T s = 0$, c'est-à-dire à

$\sum_{i=1}^{n} x_i s_i = 0$. Puisque les variables x et s sont non-négatives, on déduit immédiatement que la seule possibilité de vérifier cette dernière équation est $x_i s_i = 0 \ \forall i$, ce qui est bien la condition (KKT 3). Celle-ci avait également été énoncée dans la liste des propriétés de la dualité.

C.2 DEMARCHE DE CONCEPTION DES METHODES DE POINT INTERIEUR

L'objectif de ce paragraphe est d'établir un cheminement logique aboutissant au schéma suivi par les méthodes de point intérieur actuelles. Il faut bien entendu être conscient que le véritable processus de découverte ne s'est pas fait de façon aussi claire et lucide, l'intuition et l'expérimentation y ayant joué un rôle important. On peut cependant, avec le recul dont on dispose à présent, établir un raisonnement fictif amenant de façon naturelle les concepts-clefs de la théorie des méthodes de point intérieur.

Comme on l'a annoncé plus haut, les méthodes de point intérieur sont des méthodes itératives d'optimisation. Dès lors, on peut tenter d'adapter une méthode itérative d'optimisation classique au cas qui nous intéresse, celui de la programmation linéaire. Parmi ces algorithmes classiques, on trouve l'algorithme du gradient, qu'on applique généralement à l'optimisation sans contraintes et qui consiste simplement à suivre la direction de la plus forte pente.

C.2.1 Optimisation à l'aide de la méthode du gradient

Ainsi, on peut imaginer partir d'un point initial et suivre la direction de la plus forte pente (cette suggestion provient de *[ARB91]*). Pour rappel, il s'agit d'évaluer cette direction à l'endroit de l'itéré courant, puis de faire un pas dans cette direction pour déterminer la valeur de l'itéré suivant..

Cependant, il faut noter trois différences importantes entre la situation où l'on applique généralement une méthode de gradient (optimisation sans contraintes) et le cas de la programmation linéaire

1) Nous sommes dans un cas d'optimisation sous contraintes. Il faut donc tenir compte de Ax = b au moment du calcul de l'itéré suivant pour ne pas aboutir à un point qui ne satisfasse plus ces contraintes.
2) La contrainte $x \geq 0$ doit également être prise en compte.
3) Le gradient de la fonction objectif est constant : il ne dépend pas de x et vaut toujours c. Dans ces conditions, si on suit à la lettre la méthode du gradient sans ternir compte des contraintes, on va forcément évoluer constamment dans la même direction.

Une façon de se débarrasser de la première remarque est de ne pas utiliser la direction du gradient mais celle de sa projection sur le sous-espace orthogonal à celui engendré par les colonnes A, noté Null(A). De cette façon, si l'itéré courant vérifie Ax = b, l'itéré suivant, calculé par $x_{n+1} = x_n + k.d$ où d est la direction projetée du gradient, vérifiera bien encore

$$Ax_{n+1} = A(x_n + kd) = Ax_n + k(Ad) = Ax_n = b$$

(Ad = 0 puisque d appartient à Null(A)). Pour vérifier la contrainte du point 2), celle de non-négativité, il suffit de choisir la longueur du pas k de façon à rester dans les x à composantes positives.

Le troisième problème - la constance de la direction du pas - est plus difficile à résoudre. Avant de s'y attaquer, remarquons encore un autre inconvénient : la direction du gradient est plus ou moins efficace selon la *centralité* (notion assez vague qui sera définie plus précisément plus loin) de l'itéré courant. Par centralité, on entend ici une notion proche de « éloignement par rapport aux contraintes » ou « équidistance par rapport aux faces du polyèdre admissible ».

Ainsi, on remarque sur la Figure C-1 (où l'on a représenté la direction du gradient) que l'itéré (a) progressera bien plus vers la solution en suivant la direction du gradient que l'itéré (b), parce qu'il est plus central.



Figure C-1 - Progression potentielle d'un itéré central et d'un itéré peu central

Partant de cette constatation, on a mis au point un stratagème résolvant d'un coup le problème de la constance de la direction du pas et celui de la sensibilité à la centralité : il s'agit de la mise à l'échelle par l'utilisation d'une transformation affine.

C.2.2 Utilisation de la mise à l'échelle affine

Plaçons nous dans la cas simple où l'on cherche à optimiser x_1+x_2 avec pour seules contraintes $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$. Ceci correspond à la Figure C-2 :



Figure C-2 - Un cas simple d'optimisation

On a porté la direction du gradient sur un cercle centré sur les itérés. Encore une fois, on constate que l'itéré (a) progressera plus du fait de sa position centrale (plus proche de la bissectrice principale).

Imaginons que l'on dilate la figure précédente de façon à faire occuper à l'itéré (b) une position centrale du type de celle de (a). Ceci peut se faire par une simple transformation affine (dilatation selon les deux axes). Dans le nouvel espace transformé, on peut à présent effectuer un pas de gradient beaucoup plus efficace vers la solution.

Si l'on interprète ce pas dans l'espace initial, cela revient à chercher la direction du pas non plus autour d'un cercle mais d'une ellipse « centrée » à l'itéré courant. Cette direction résout correctement nos deux problèmes : en effet, celle-ci évolue bien en fonction de la position de l'itéré courant, et permet de progresser plus rapidement vers la solution lorsque l'itéré est peu central, comme la Figure C-3 l'explicite :



Figure C-3 - Progression avec mise à l'échelle affine

Ceci termine une description sommaire d'une des premières méthodes de point intérieur à avoir été mise en œuvre : il s'agit de l'algorithme de mise à l'échelle affine (*affine scaling*). Cependant, nous n'entamerons pas de plus amples développements dans cette direction - bien qu'elle ait été examinée en son temps par de nombreux chercheurs - parce qu'elle se ramènera à un cas particulier des méthodes que nous allons développer plus loin.

C.2.3 Une autre façon d'optimiser

Une autre façon d'aborder le problème consiste non pas à tenter d'adapter une méthode d'optimisation itérative à la programmation linéaire mais à tenter de résoudre directement les équations formées par les conditions d'optimalité (provenant soit directement des conditions KKT, soit de l'application de la théorie des multiplicateurs de Lagrange).

En effet, ces conditions étant dans le cas qui nous intéresse à la fois nécessaires et suffisantes, la connaissance de leur solution nous donnera directement la solution de notre problème d'optimisation.

Cependant, deux problèmes distincts vont ici aussi nous compliquer la tâche

1) L'équation (KKT 3) est non-linéaire. Toutefois, cette non-linéarité peut être qualifiée de légère, puisqu'il s'agit d'un simple et unique produit de deux variables, alors que les équations (KKT 1) et (KKT 2) sont parfaitement linéaires.
2) Les variables x et s sont soumises à des contraintes de non-négativité (KKT 4).

Si l'on fait momentanément abstraction du problème 2), on peut se tourner vers n'importe quelle technique classique de résolution itérative d'un système d'équations non-linéaires. On pense évidemment en priorité à la méthode de Newton (ou Newton-Raphson).

Pour rappel, soit le problème suivant à résoudre : trouver $\mathbf{x} \in \Re^n$ tel que $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0$ où $\mathbf{f}$ est une fonction de $\Re^n \rightarrow \Re^m$. La méthode de Newton consiste alors à passer de l'itéré $\mathbf{x}_k$ à $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta\mathbf{x}_k$ avec $\Delta\mathbf{x}_k = - \mathbf{J}(\mathbf{x}_k)^{-1}\ \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$. Plutôt qu'inverser directement le jacobien $\mathbf{J}$ de la fonction f, on préfère généralement calculer $\Delta\mathbf{x}_k$ comme la solution du système linéaire $\mathbf{J}(\mathbf{x}_k)\ \Delta\mathbf{x}_k = - \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$.

Géométriquement, cette méthode fournit comme itéré suivant le zéro de l'approximation locale du premier ordre (c'est-à-dire l'hyperplan tangent) de la fonction f autour de l'itéré courant. La Figure C-4 explicite la situation dans le cas unidimensionnel.



Figure C-4 - Une itération de la méthode de Newton pour une fonction scalaire

Nous pouvons donc appliquer la méthode de Newton à la résolution du système (KKT) si nous trouvons un moyen de satisfaire à l'exigence 2). A cet effet, nous nous tournons vers une autre ressource classique de l'optimisation : l'utilisation d'une fonction barrière (la première utilisation de cette idée en programmation non-linéaire est généralement attribuée à Frisch, en 1955 *[FRI55]*).

C.2.4 Utilisation d'une fonction barrière

Lorsqu'on désire appliquer une méthode d'optimisation sans contrainte à un problème sous contraintes, il existe un moyen de retirer les contraintes, moyennant leur incorporation dans la fonction objectif : ceci se fait à l'aide d'une fonction barrière, répondant à la définition suivante.

Soit une fonction Φ de $\Re \to \Re$. On appelle Φ une *fonction barrière* si

$$\lim_{x \to 0} \Phi(x) = +\infty$$

Dans ces conditions, on peut remplacer le problème avec contraintes

$$\begin{array}{l} \min f(x) \\ \text{sous } g_i(x) \geq 0 \text{ pour } i = 1,2,\ldots,m \end{array} \quad \text{par le problème non contraint paramétré} \quad \begin{array}{l} \min f(x) + \mu \sum_{i=1}^{m} \Phi(g_i(x)) \\ \text{avec } \mu \in \Re^+ \end{array}$$

En effet, plus on se rapproche de la limite de validité d'une des contraintes, c'est-à-dire plus $g_i(x)$ tend vers zéro, plus le terme $\Phi(g_i(x))$ correspondant augmente (puisqu'il tend vers $+\infty\infty$), ce qui augmente à son tour la valeur du nouvel objectif et va obliger la minimisation à s'éloigner de la zone « dangereuse ».

Néanmoins, il est clair que le x optimum de ce problème n'a aucune raison de coïncider avec l'optimum du problème avec contrainte. En fait, on a défini toute une famille paramétrée de problèmes, chacun d'entre eux possédant son propre optimum, différent du véritable optimum recherché.

Imaginons cependant que l'on résolve une série de problèmes pour une suite de paramètres μ décroissante et tendant vers zéro. On peut dès lors s'attendre à ce que l'optimum des problèmes non contraints tende vers l'optimum du problème avec contraintes, puisqu'on diminue peu à peu l'influence perturbatrice de la fonction barrière. L'avantage que l'on obtient à procéder de cette façon est que cette suite d'optima est constituée de points satisfaisant (strictement) les contraintes.

C'est ce principe qui va servir de complément à la méthode de Newton. Dans notre cas, les fonctions $g_i(x)$ sont simplement les projections des diverses composantes de x (c'est-à-dire $g_i(x) = x_i$). Les pionniers des méthodes de point intérieur ont ensuite choisi une des fonctions barrières les plus courantes : la fonction logarithme, plus précisément : $\Phi(x) = -\ln(x)$. (en effet, on a bien $\lim_{x \to 0^+} -\ln(x) = +\infty$).

C.2.5 Combinaison de la méthode de Newton et de la fonction barrière

Voici nos deux problèmes primal et dual auxquels on a adjoint une fonction barrière, paramétrée par τ.

$$\min c^T x - \tau \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i), \qquad \max b^T y + \tau \sum_{i=1}^{n} \ln(s_i),$$
$$\text{avec } Ax = b \text{ et } x \in \Re^n \qquad \text{avec } A^T y + s = c \text{ et } y \in \Re^m, s \in \Re^n$$

Sous certaines conditions ($\Im_0 \neq \emptyset$), chacun de ces problèmes admet pour tout τ un optimum unique : appelons-les respectivement $x(\tau)$ et $(y(\tau),s(\tau))$. Pour appliquer la méthode de Newton à ces deux problèmes, il faut d'abord déterminer leurs conditions d'optimalité. Comme on peut s'en douter au vu de ce qui précède, ces deux problèmes admettent exactement les mêmes conditions d'optimalité (ce qui signifie qu'ils sont équivalents), à savoir

$$\begin{cases} A^T y + s = c & (\text{KKT } 1) \\ Ax = b & (\text{KKT } 2) \\ x_i s_i = \tau \ \forall i & (\text{KKT } 3\tau) \\ x > 0 \text{ et } s > 0 & (\text{KKT } 4') \end{cases}$$

Un examen rapide nous apprend que ces conditions sont les conditions KKT des problèmes originaux à deux petites différences près : le membre de droite de l'équation (KKT 3) n'est plus 0, il vaut à présent τ et les inégalités (KKT 4') sont à présent strictes, puisque les fonctions barrières restreignent implicitement les domaines de variation de x et s aux valeurs strictement positives.

On va donc finalement appliquer la méthode de Newton au système non-linéaire formé par (KKT 1), (KKT 2) et (KKT 3τ), ce qui nous donne - après quelques calculs simples - la définition du pas de Newton $(\Delta x,\Delta y,\Delta s)$ suivante

$$\begin{bmatrix} 0 & A^T & I \\ A & 0 & 0 \\ S & 0 & X \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tau e - XSe \end{bmatrix} \qquad (\text{NWT})$$

Notons qu'on a utilisé certaines notations classiques dans le domaine des méthodes de point intérieur afin de rendre l'expression (NWT) plus compacte, à savoir d'une part *X* en tant qu'abréviation pour *diag(x)*, c'est-à-dire la matrice diagonale telle que $X_{ii} = x_i$ (idem pour S) et d'autre part *e* pour le *vecteur unitaire* ($e_i = 1 \ \forall i$).

Nous sommes à présent très avancés dans le processus de conception des méthodes de point intérieur. Cependant, avant d'esquisser un premier modèle d'algorithme, nous avons besoin d'une dernière notion, qui va nous éclairer sur le rôle du paramètre de la barrière τ : il s'agit du chemin central

C.2.6 Chemin central

Soit le système d'équations suivant

$$\begin{cases} A^T y + s = c \\ Ax = b \\ x_i s_i = \tau \ \forall i \\ x > 0 \text{ et } s > 0 \end{cases}$$

Comme on l'a vu plus haut, ce système forme les conditions d'optimalité des problèmes primal et dual auxquels on a ajouté une fonction barrière. Cependant, il est possible de l'interpréter indépendamment des conditions (KKT), afin d'étudier ses propriétés intrinsèques.

Sous l'hypothèse $\Im_0 \neq \emptyset$, on peut montrer que ce système associe à chaque valeur strictement positive de τ un point unique $(x_\tau,y_\tau,s_\tau) \in \Im_0$. Dans ces conditions, on peut définir de façon univoque une courbe C par $\{ (x_\tau,y_\tau,s_\tau) \mid \tau > 0 \}$. On appelle C le chemin central du couple de problèmes primal et dual. Il possède les propriétés suivantes *[JAN95]*

- Ses équations de définition sont une approximation des conditions d'optimalité (KKT 1-4) d'autant meilleure que τ est proche de 0.
- Le saut de dualité pour le point (x_τ,y_τ,s_τ) vaut $n\tau$. Il tend donc vers 0 lorsque τ tend vers 0.

- Les points de C sont centrés (c'est-à-dire éloignés des contraintes de non-négativité) puisqu'ils dérivent des problèmes munis d'une fonction barrière.
- Le point (x_τ,y_τ,s_τ) converge vers un point (x^*,y^*,s^*) lorsque τ tend vers 0. De plus, ce point est une solution optimale strictement complémentaire du couple de problèmes primal et dual.

On déduit de ces propriétés que les points de C fournissent un chemin le long duquel le saut de dualité décroît régulièrement au fur et à mesure que τ approche de 0, tendant vers une solution optimale tout en restant éloigné des contraintes (centré). C'est cette interprétation des équations qui va expliquer le rôle de τ dans les algorithmes de point intérieur. La Figure C-5 fournit un exemple de chemin central :



Figure C-5 - Exemple de chemin central à deux dimensions

C.2.7 Modèle d'algorithme de point intérieur

Comme on l'a vu plus haut (p. 19), l'équation de définition du pas de Newton dépend d'un paramètre τ, provenant des problèmes avec fonction barrière. Ce paramètre définissait l'importance relative du terme barrière (destiné à éviter les contraintes) par rapport au véritable objectif à minimiser. On avait d'ailleurs remarqué que l'on pouvait s'attendre à obtenir un optimum de plus en plus proche du véritable minimum au fur et à mesure que τ tend vers 0, tout en restant dans la zone admissible.

Ceci nous conduit naturellement à la méthode de résolution naïve suivante

Soit une suite τ_1, τ_2, τ_3, ... décroissante et tendant vers zéro et (x_0,y_0,s_0) un itéré initial

Pour k = 1,2,3,... **faire**

- Appliquer la méthode de Newton à la résolution des problèmes primal et dual avec le paramètre τ_k pour le terme barrière. Ceci se fait par une succession de pas définis par (NWT), en partant de la solution du k précédent $(x_{k-1},y_{k-1},s_{k-1})$
- (x_k,y_k,s_k) est la solution fournie par la méthode de Newton

Fin du pour

Algorithme 1 - Méthode de point intérieur naïve

Cet algorithme est en fait très semblable à celui conçu par Frisch pour sa première utilisation des fonctions barrières. On peut raisonnablement s'attendre à ce que l'itéré (x_k,y_k,s_k) converge vers l'optimum cherché.

Cependant, il faut se rendre compte que cette méthode implique de nombreux calculs : en particulier, il faut à chaque itération (donc pour chaque k) procéder à une résolution complète par la méthode de Newton, ce qui entraîne le calcul de nombreux pas de Newton. Cet algorithme contient donc en réalité deux boucles imbriquées, ce qui le rend peu intéressant d'un point de vue rapidité de calcul.

Pour pallier cet inconvénient, il faut s'éloigner de l'idée originale de Frisch et introduire la dernière caractéristique des méthodes de point intérieur : on ne va plus chercher à résoudre exactement et complètement les problèmes avec la fonction barrière pour chaque valeur du paramètre τ, mais on va se contenter d'une seule itération de Newton. Cela va donc considérablement accélérer la résolution, puisqu'un seul pas de Newton est dorénavant calculé à chaque itération.

Bien sûr, on ne peut affirmer *a priori* que cette modification va conserver la convergence vers une solution. Une grande partie de la littérature consacrée aux méthodes de point intérieur consiste d'ailleurs à prouver la convergence de diverses versions de cette méthode. Cependant, on peut à présent donner le modèle commun à tous les algorithmes utilisés

Soit un itéré initial (x_0,y_0,s_0)

Pour k = 0,1,2,... **faire**

- Choisir une valeur de τ_k
- Résoudre le système (NWT) avec (x_k,y_k,s_k) et τ_k
- Calculer $(x_{k+1},y_{k+1},s_{k+1})$ par $(x_k,y_k,s_k) + \alpha_k (\Delta x_k,\Delta y_k,\Delta s_k)$

Fin du pour

Algorithme 2 - Modèle commun aux méthodes de point intérieur

On constate donc qu'on se contente, à chaque itération, d'ajouter à l'itéré courant un incrément proportionnel (terme α_k) au pas fourni par le système (NWT).

On peut s'interroger sur la présence d'un coefficient α_k devant le pas de Newton. En effet, la méthode de Newton classique préconise d'ajouter simplement l'incrément fourni par (NWT). Cependant, il ne faut pas oublier la contrainte de non-négativité (KKT 4) qui, bien que prise en compte sous la forme de fonction barrière qui influence le calcul du pas, ne peut en aucun cas être violée. Or on constate bien souvent qu'un pas de Newton complet amène l'itéré en dehors de la zone valide. Il faut donc modérer l'incrément par un coefficient plus petit que 1 et prendre ce qu'on appelle un pas de Newton partiel garantissant $(x_{k+1},s_{k+1}) > 0$. Le choix de la valeur de α_k sera détaillé plus loin.

Il reste de nombreuses choses à expliciter dans ce modèle, comme par exemple comment trouver (x_0,y_0,s_0), quand arrêter l'algorithme, comment choisir τ_k et α_k, etc. Les réponses à ces questions dépendent du type de méthode de point intérieur que l'on veut étudier, et seront explicitées par la suite.

C.2.8 Signification du paramètre τ en termes de chemin central

Ce paragraphe va tenter de donner une explication intuitive de la signification du paramètre τ, afin de justifier la décision qui a été prise de ne plus effectuer qu'un seul pas de Newton à chaque itération, au lieu d'une optimisation complète.

Supposons tout d'abord que τ soit nul. Dans ce cas, le système que l'on cherche à résoudre par la méthode de Newton se réduit aux véritables conditions d'optimalité des problèmes primal et dual initiaux, sans terme barrière. C'est comme si l'on demandait à la méthode de Newton de résoudre directement le problème initial, sans se préoccuper des contraintes. On peut d'une façon imagée résumer en disant que le pas de Newton vise alors directement la solution optimale, à savoir la limite du chemin central quand τ tend vers 0. Bien sûr, la cible ne sera pas atteinte (puisqu'il faut normalement de nombreux pas de Newton pour atteindre l'objectif) mais l'itéré obtenu en est normalement rapproché.

Par contre, lorsque τ est différent de zéro, le système auquel on applique la méthode de Newton est constitué par les véritables conditions d'optimalité des problèmes primal et dual avec une fonction barrière (paramétrée par τ). Or, on a vu plus haut que ces équations définissent univoquement un point du chemin central, (x_τ,y_τ,s_τ). Toujours de façon imagée, on peut dire que le pas de Newton vise dans ce cas un point du chemin central repéré par la valeur de τ.

On comprend à présent intuitivement la validité de l'algorithme proposé. Partant d'un point initial, on se fixe (par le biais de τ_1) un objectif sur le chemin central et l'on calcule le pas de Newton destiné à atteindre cette cible. La cible ne sera pas non plus atteinte dans ce cas. Dès lors, on se fixe un nouvel objectif, un peu plus proche du véritable objectif (l'extrémité du chemin central), donc un τ

plus proche de zéro, et on recommence la procédure de « visée - pas de Newton - mise à jour de l'objectif ».

Ce procédé peut encore être schématisé par la Figure C-6, qui montre deux itérations successives de l'algorithme



Figure C-6 - Deux pas de Newton vers deux cibles du chemin central

C.2.9 Importance de la centralité

Au vu de l'explication précédente, on peut se demander pourquoi il est nécessaire d'effectuer ce processus de « visée - pas de Newton - mise à jour de l'objectif », plutôt que d'effectuer simplement la série de pas de Newton correspondant à l'application de la méthode normale ayant l'extrémité du chemin central pour objectif.

La raison en est simple : la méthode de Newton n'est pas une méthode d'optimisation sous contraintes et, comme déjà mentionné plus haut, rien ne garantit que le pas de Newton ne nous emmène pas en dehors de la zone admissible (à savoir la zone où $x \geq 0$ et $s \geq 0$). C'est d'ailleurs à cause de cela qu'il a fallu introduire le coefficient α_k dans l'algorithme. On constate alors que l'application directe de la méthode de Newton (avec τ nul) a tendance à diriger les itérés vers le bord de la zone admissible. A cause des coefficients α_k, les pas suivants sont très réduits, ce qui ralentit extrêmement la convergence.

A l'inverse, si l'on se fixe un objectif plus modeste, sous la forme d'un point du chemin central, on évite les bords de la zone admissible, et on s'autorise ainsi des pas de Newton plus longs, d'où une convergence plus rapide. Ces deux situations sont explicitées sur la Figure C-7.



Figure C-7 - Un pas visant l'optimum et un pas visant une cible sur le chemin central

En conclusion, on peut voir le chemin central comme un guide vers la solution optimale, qui permet d'éviter les bords de la zone admissible (c'est-à-dire les contraintes de non-négativité) pour garantir une convergence plus rapide.

C.2.10 Lien avec la mise à l'échelle affine

On a abandonné plus haut l'étude des méthodes de type mise à l'échelle affine après avoir affirmé qu'elles constituaient un cas particulier des méthodes que l'on allait décrire par la suite. En effet, on peut montrer que les formules de mise à jour de l'itéré courant par la méthode de mise à l'échelle affine sont identiques à celles de l'algorithme décrit ci-dessus dans le cas où τ est nul *[ARB91]*. Ceci fournit donc une interprétation géométrique supplémentaire de cet algorithme, du moins dans une de ses versions.

On pressent d'ailleurs que cette variante ne sera pas la plus efficace, au vu des raisons invoquées au paragraphe précédent, ce qui explique son relatif abandon dans le courant actuel des recherches. Bien que sa convergence ait été prouvée, aucune résultat n'est disponible au sujet de sa complexité, et on suspecte celle-ci d'être de type exponentiel *[FRE96,* p. 2*]*.

C.3 CLASSIFICATION DES METHODES DE POINT INTERIEUR

Nous sommes à présent en possession de tous les outils nécessaires à l'établissement d'une classification des méthodes de point intérieur.

C.3.1 Méthodes primales, duales et primales-duales

Une *méthode primale* est une méthode définie, décrite, motivée et implémentée uniquement en termes du problème primal. L'algorithme développé par Karmarkar en 1984 est un exemple de méthode primale. La définition d'une méthode duale s'obtient aisément par symétrie.

Cependant, certaines méthodes primales utilisent le problème dual. Ainsi, il existe des algorithmes qui calculent une *estimation* des variables duales, dont ils se servent pour établir une borne inférieure de la valeur de la fonction objectif (cf. théorie de la dualité). Bien qu'elles fassent référence aux variables duales, ces méthodes ne sont pas à proprement parler des méthodes primales-duales, en raison de la définition suivante.

Une *méthode primale-duale* est une méthode définie, décrite, motivée et implémentée en termes du problème primal et de son dual *de façon symétrique*. Ainsi, on doit non seulement y retrouver à la fois les variable primales (x) et duales (y et s), mais également leur faire subir un traitement totalement symétrique (par exemple, si l'on applique un pas de Newton aux variables primales, il faut le faire également pour les variables duales).

La démarche de conception que nous avons présentée plus haut a en fait abouti à un modèle d'algorithme primal-dual. Ce modèle n'est donc pas le plus général possible, puisqu'il est possible de concevoir des algorithmes purement primals ou duals. Cependant, nous concentrerons notre étude sur les méthodes primales-duales pour les raisons suivantes :

- La théorie des méthodes primales-duales est plus simple et plus élégante que celle des méthodes purement primales ou duales. En fait, comme on l'a constaté tout au long de la présentation de la démarche conceptuelle de création de ces méthodes, l'idée de tr

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK: